

こんなときに

- 器具をまとめて管理したい
- 別ファイルで使用した器具データを再利用したい

器具リストの各項目について

「器具リスト設定」では、照会記号付与やシンボル変更、小組写真のトリミングなど、プロジェクトで使用する器具の一括管理が可能です。「編集」-「器具リスト設定」から器具リストを表示します。



器具リスト 表示項目

【照会記号・照会記号表示位置】

照会記号を付与することで器具配置時に呼び出しが出来ます。

【品番+ランプ】

器具品番とランプが表示されます。

【シンボル形状・色・色温度】

器具のシンボル形状、色を選択できます。

【色温度・表示寸法・保守率】

器具の色温度・表示寸法・保守率を確認できます。

【小組・画像・本体写真】

小組・本体写真の編集、画像の追加と編集ができます。

【備考】

小組に備考を追加できます。

【使用部屋】

器具がどの部屋に配置されているか確認ができます。

【表示】

ドキュメントの「照明器具一覧表」の表示有無を選択できます。

【台数】

プロジェクトで配置した器具毎の合計台数を示します。

【表示サイズ自動】

ドキュメントの縮尺に合わせてシンボルサイズを自動調整します。

【照会記号表示位置】

プルダウンから照会記号の表示位置の設定が出来ます。

【終了(予定)品】

生産終了日あるいは生産終了予定日を表示します。

【後継品】

後継品番を表示します。右クリックメニューで置換も可能です。

器具リスト 各項目の設定

CASE1 シンボル形状、色の変更

「編集」-「器具リスト設定」から器具リストを表示します。

シンボルの形状選択、色を選択したあと、「OK」を押します。

シンボル形状と色の変更ができました。



CASE2 小組写真のトリミング

STEP1


「小組」をクリックします。



「トリミング追加」をクリックします。




トリミング枠が追加されます。




STEP2


赤枠上下の矢印で赤枠サイズを変更、左右の矢印で移動ができます。



【トリミング前】



【トリミング後】



CASE3 照会記号による呼び出し

STEP1

「編集」-「器具リスト」を表示し紹介記号を入力しておきます。



「部屋」を選択し、照会記号をキーボードで入力します




「b1」が追加されました。



CASE4 器具リストファイルの書き出しと読み込み

器具リストをデータとして保存し、他のプロジェクトで読み込みが可能です。



詳しい操作方法は
通常版マニュアルで
【ヘルプ】からアクセス！